

Installation de CzImage et configuration & Samba

Installer un Debian buster

changer l'ip du serveur afin de la mettre en static

```
cd /etc/network
nano interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static

address 192.168.56.201/24
gateway 192.168.56.254
```

Maintenant nous allons tester que nous pingons bien sur internet

```
ping 8.8.8.8
```

```
root@czimage:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=16.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=16.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=16.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=16.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=113 time=16.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=113 time=16.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=113 time=17.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 18ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.998/16.490/17.005/0.312 ms
root@czimage:~# _
```

Maintenant nous changeons l'hostname du serveur

```
nano /etc/hostname
```

et nous allons mettre l'hostname **czimage**



```
GNU nano 3.2
czimage
```

Puis on effectue un reboot de la VM afin que tout cela se mette en place

```
reboot
```

Maintenant nous allons créer les répertoires demandés

```
mkdir /home/partimag
mkdir /home/partimag/image-xp
mkdir /home/partimag/image-debian-srv
```

Puis nous allons vérifier que les dossiers sont bien créés

```
cd /home/partimag
ls
```



```
root@czimage:~# cd /home/partimag
root@czimage:/home/partimag# ls
image-debian-srv  image-xp
root@czimage:/home/partimag#
```

Nous allons mettre les droits au dossier avec la commande

```
chmod 777 /home/partimag -R
```

Le -R permet que les droits s'appliquent aussi au sous-dossier & au nouveau répertoire qui vont être créés plus tard

Puis nous allons vérifier les droits des dossiers

```
ls /home/partimag -la
```

```
root@czimage:/home/partimag# ls /home/partimag -la
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 sept. 17 11:36 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 sept. 17 11:35 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept. 17 11:36 image-debian-srv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sept. 17 11:35 image-xp
```

Nous allons installer Samba qui permet de XXXX

```
root@czimage:~# apt install samba
```

Outil de configuration des paquets

Serveur et utilitaires Samba

Si votre ordinateur obtient ses paramètres IP à partir d'un serveur DHCP du réseau, ce serveur peut aussi fournir des informations sur les serveurs WINS (serveurs de noms NetBIOS) présents sur le réseau. Une modification du fichier smb.conf est nécessaire afin que les réglages WINS fournis par le serveur DHCP soient lus dans /var/lib/samba/dhcp.conf.

Le paquet dhcp-client doit être installé pour utiliser cette fonctionnalité.

Modifier smb.conf pour utiliser les paramètres WINS fournis par DHCP ?

<Oui>

<Non>

Après l'installation de Tincore on va dans etc/samba/smb.conf

```
nano /etc/samba/smb/conf
```

Puis nous allons tout en bas du fichier et nous rajoutons

```
[partimag]
path = /home/partimag
guest = ok = yes
read only = yes
```

```
[partimag]
path = /home/partimag
guest = ok = yes
ready only = yes
```

On enregistre et on effectue la commande testparm pour valider la configuration

```
testparm
```

```
[partimag]
    path = /home/partimag
root@czimage:~# _
```

Pour avoir plus de paramètres il est mieux de mettre cette configuration

NB : Attention à bien modifier le mot de passe de l'utilisateur afin de pouvoir vous connecter

```
[partimag]
    path = /home/partimag
    guest = ok = yes
    read only = no
    valid users = sio
    browsable = yes
```

```
[partimag]
    path = /home/partimag
    guest = ok = yes
    read only = no
    valid users = sio
    browsable = yes
```

Pour ajouter un utilisateur à SMB qui est sur Linux exemple si exécuté la commande pour créer un mot de passe pour l'utilisateur SIO


```
smbpasswd -a sio
```

Pour se connecter on récupère l'IP de la VM

```
ip a
```

```
inet 192.168.56.201/24 b
```

Puis on pourra se connecter avec l'explorateur de fichiers Windows à l'aide de //IP (ex :
//192.168.56.201)



Sur un autre serveur Debian, nous créons un dossier `/media` et un dossier `/nfs`, puis nous installons NFS.

```
cd /home
mkdir media
cd media
mkdir NFS
apt install nfs-kernel-server
```

Sur le serveur Samba, nous installons NFS.

```
apt install nfs-kernel-server
```

Ensuite, nous accédons à son fichier de configuration.

```
nano /etc/exports
```

Puis, nous y ajoutons les configurations nécessaires.

```
/home/partimag 192.168.56.0/255.255.255.0(ro,all_squash)
```

```
GNU nano 3.2 exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub$
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/partimag 192.168.56.0/255.255.255.0(ro,all_squash)
```

Nous redémarrons NFS.

```
service nfs-kernel-server restart
```

Sur le serveur du client, nous allons exécuter la commande.

```
showmount -e 192.168.56.201
```

Si le paquet est manquant (commande introuvable), il faut procéder ainsi :

```
apt-cache search showmount
```

```
root@buster:~# apt-cache search showmount
nfs-common - fichiers de prise en charge NFS communs au client et au serveur
```

Installation et montage de NFS

1. Installation des paquets nécessaires sur le serveur :

Exécutez la commande suivante pour installer **NFS server** et **NFS client** :

```
apt install nfs-kernel-server nfs-common
```

2. Partager le répertoire via NFS :

Sur le serveur, configurez le partage NFS pour le répertoire `/home/partimag` en ajoutant la ligne suivante dans le fichier `/etc/exports` :

```
/home/partimag 192.168.56.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

3. Redémarrer le service NFS :

Après avoir modifié les exports, redémarrez le serveur NFS pour appliquer les changements :

```
systemctl restart nfs-kernel-server
```

4. **Montage sur le client :**

Sur la machine cliente, montez le répertoire NFS partagé avec la commande suivante :

```
mount 192.168.56.201:/home/partimag /home/media/NFS
```

5. **Vérification :**

Maintenant, le répertoire `/home/media/NFS` sur la machine cliente est accessible et contient le contenu du répertoire partagé `/home/partimag` du serveur NFS. Vous pouvez lister son contenu pour confirmer :

```
ls /home/media/NFS
```

Cela permet à la machine cliente d'accéder au répertoire partagé sur le serveur via NFS.

Révision #7

Créé 17 septembre 2024 09:36:24 par Julien

Mis à jour 7 janvier 2025 09:52:08 par Julien